

macOS 26.2 メール設定方法


手順1

メールアプリを起動



手順2

画面左上の「メール」から「アカウントを追加」を選択



手順3

「設定するメールアドレス」を入力し「続ける」をクリック

アカウントを追加
メールアドレスを入力してください

設定するメールアドレス

メールアドレスを入力してください

メールアカウントプロバイダにサインインするか、リストから選択します。

続ける

?

キャンセル

手順4

アカウント追加の画面で「その他のメールアカウント」をクリック

アカウントを追加
メールアドレスを入力してください

設定するメールアドレス

続ける

または

プロバイダを選択

iCloud

Microsoft Exchange

Google

yahoo!

Aol.

その他のメールアカウント

?

キャンセル

手順5

「パスワード」を入力し「サインイン」をクリック



メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください:

名前: 設定するメールアドレス

メールアドレス: 設定項目表のメールアドレス

パスワード: パスワード

キャンセル

戻る

サインイン

手順6

アカウントの種類で「POP3」を選択し以下のように入力

受信用メールサーバのところに「設定項目表の『受信メール(POP3)サーバー』」を入力

送信用メールサーバのところに「mail.mctv.ne.jp」を入力

「ユーザー名」のところに「設定項目表の『アカウント』」を入力し「サインイン」をクリック

メールアドレス: 設定中のメールアドレス

ユーザー名: 設定項目表のアカウント

パスワード: パスワード

アカウントの種類: POP

受信用メールサーバ: 設定項目表の『受信メール(POP3)サーバー』

送信用メールサーバ: mail.mctv.ne.jp

アカウント名またはパスワードを確認できません。


キャンセル

戻る

サインイン

手順7

一旦設定が完了するので、初期画面に戻ったら画面左上の「メール」をクリックし「設定」をクリック




手順8

設定中のメールアドレスを選択し、アカウント情報を選択の上「メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除」にチェックを入れる

また、その下の箇所で「すぐに」を選択する


※期間に関しては必要に応じて使う方の任意で調整してください。

「メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除」のチェックを外しているとメールボックスが一杯になったら新しいメールが受信できなくなります。



手順9

設定中のメールアドレスを選択し「サーバ設定」をクリック。



手順10

「受信用メールサーバ(POP)」と「送信用メールサーバ(SMTP)」の「接続設定を自動的に管理」のチェックを外し以下のように入力する

<受信用メールサーバ(POP)>

ユーザー名:設定項目表のアカウント

パスワード:パスワード

ホスト名:設定項目表の『受信メール(POP3)サーバー』

ポート:995

TLS/SSL を使用:チェックを入れる

認証:パスワード

<送信用メールサーバ>

ユーザー名:設定項目表の『メールアドレス』

パスワード:パスワード

ホスト名:mail.mctv.ne.jp

ポート:587

TLS/SSL を使用:チェックを入れる

認証:パスワード

アカウント

一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール 機能拡張 プライバシー

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

受信用メールサーバ (POP)

ユーザー名: 設定項目表の「アカウント」

パスワード: パスワード

ホスト名: 設定項目表の『受信メール(POP3)サーバー』

接続設定を自動的に管理

ポート: 995 TLS/SSL を使用

認証: パスワード

POPの詳細設定

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: mctv.ne.jp

ユーザー名: 設定項目表の『メールアドレス』

パスワード: パスワード

ホスト名: mail.mctv.ne.jp

接続設定を自動的に管理

ポート: 587 TLS/SSL を使用

認証: パスワード