

Thunderbird 115.12.2 の初期設定方法

設定を始める前に、『設定項目表』をご用意ください。

ここでは、Thunderbird 115.12.2 での設定例をご案内致します。

その他のメールソフトにつきましては、それぞれのマニュアルをご確認ください。

Thunderbird をインストール済みの方は手順7へお進みください。


手順1

ブラウザで、Thunderbird の WEB ページを開いてください。

アドレス:<https://www.thunderbird.net/ja/>

手順2

開いたら「ダウンロード」をクリックしインストールを行ってください。




手順3

Mozilla Thunderbird のセットアップ画面が出てきたら『次へ』をクリックしてください。




手順 4

セットアップの種類で『標準インストール』を選択し、『次へ』をクリックしてください。



手順5

Thunderbird を既定のメールプログラムに設定される方は『チェック』を入れていただいた後に、『インストール』をクリックしてください。



手順6

インストールが終了したら、『完了』ボタンをクリックしてください。



手順7

Thunderbird の画面が開いたら『メール』ボタンをクリックしてください。



手順8

既存のメールアドレスをセットアップが目が出てきたら、以下のように入力してください。

あなたのお名前:任意の名前

メールアドレス:設定するメールアドレス

パスワード:パスワード

入力が出来ましたら、『手動設定』をクリックしてください。

既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。
Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。

あなたのお名前

メールアドレス

パスワード

手順9

手動設定の画面で以下のように選択、入力してください。

受信サーバ

プロトコル 『POP3』
ホスト名 設定項目表の『受信メール(POP3)サーバー』
ポート番号 995
接続の保護 SSL/TLS
認証方式 通常のパスワード認証
ユーザー名 設定項目表の『アカウント』

送信サーバ

ホスト名 mail.mctv.ne.jp
ポート番号 587
接続の保護 STARTTLS
認証方式 通常のパスワード認証
ユーザー名 設定項目表の『メールアドレス』

入力後『完了』をクリックしてください。

手動設定

受信サーバ

プロトコル: POP3

ホスト名: 設定項目表の『受信メール(POP3)サーバー』

ポート番号: 995

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名: 設定項目表の『アカウント』

送信サーバ

ホスト名: mail.mctv.ne.jp

ポート番号: 587

接続の保護: STARTTLS

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名: 設定項目表の『メールアドレス』

[詳細設定](#)

再テスト キャンセル **完了**

手順10


「アカウントの作成が完了しました」の画面が出てきましたら『完了』をクリックしてください。



手順11

Thunderbirdを開いていただき、設定中のメールアドレスにマウスカーソルを合わせてから、マウスの右クリックをしてください。


続いて、出てきた画面で『設定』をクリックしてください。



手順12

手順 11 で開いた画面で左側にある『サーバー設定』を開き、『ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す』のチェックを外してください。

※複数端末で同じメールを受信する等の場合は、それぞれの状況に適した設定をしてください。



以上で設定完了です。