# Gmail の初期設定方法

設定を始める前に、お客様にお渡しさせていただきました『設定項目表』をご用意下さい。 ここでは、Gmail での設定例をご案内致します。 その他のメールソフトにつきましては、それぞれのマニュアルをご確認下さい。 ※ お使いの端末や、搭載されている OS のバージョンによっては、一部画面が異なる場合がございます。

_ 手順1	
Gmail を起動して下さい。	
	Gmail

手順2.

左上の 🗧 をタップして下さい。	= メイン Q
------------------	---------

手順3



#### 手順4

『設定』画面で【アカウントを追加】をタップして下さい。	← 設定 :
	全般設定
	アカウントを追加

『メールのセットアップ』画面で【その他】をタップして下 さい。	メールのセットアップ
	G Google
	Outlook、Hotmail、Live
	Yahoo
	E Exchange
	🖌 その他

『メールアドレスの追加』画面でメールアドレスを入力し、	M
【手動セットアップ】をタップして下さい。	メールアドレスの追加
	メールアドレスニス

#### 手順7

このアカウントの種類を選択します画面で【個人用 (POP3)】 を選択し、【次へ】をタップして下さい。	
	<ul> <li>このアカウントの種類を選択します</li> <li>個人用 (POP3)</li> <li>個人用 (IMAP)</li> </ul>
	<ul> <li>○ Exchange</li> <li>&lt; 次へ &gt;</li> </ul>

パスワード画面でパスワードを入力し、【次へ】 をタップし て下さい。	M
	インフード バスワード く 次へ >

#### 手順9 『受信サーバーの設定』画面で、以下を入力して下さい。 受信サーバーの設定 【ユーザー名】 設定項目表の『アカウント』 ユーザー名 【パスワード】 設定項目表の『パスワード』(お客様にて 設定項目表の『アカウント』 パスワードを変更されている場合は、変更後のパスワードを パスワード 入力して下さい) 0 パスワード 【サーバー】 設定項目表の『受信メール(POP3)サーバー』 サーバー 【ポート】 995 受信メール(POP3)サーバー 【セキュリティの種類】 SSL/TLS 【サーバーからメールを削除】 受信トレイから削除したと ポート 995 き ※他の PC 等で同じアカウントを設定している場合、【削除 セキュリティの種類 しない】を選択して下さい。 SSL/TLS サーバーからメールを削除 入力後【次へ】をタップして下さい。 受信トレイから削除したとき 次へ> <

『送信サーバーの設定』画面で以下を入力して下さい。	送信サーバーの設定
ログインが必要	
【ユーザー名】 設定項目表の『メールアドレス』(お客様	ログインが必要
にてメールアドレスを変更されている場合でも、設定項目表	ユーザー名
の『メールアドレス』を入力して下さい)	設定項目表の『メールアドレス』
【パスワード】 設定項目表の『パスワード』(お客様にて	パスワード
パスワードを変更されている場合は、変更後のパスワードを	<u> パスワード () ×</u>
入力して下さい)	
【SMTP サーバー】 mail.mctv.ne.jp (設定項目表の記載	SMIP #-/-
に関わらず、「mail.mctv.ne.jp」を入力して下さい)	
【ポート】 587	ポート
【セキュリティの種類】 STARTTLS	<u>578</u>
	セキュリティの種類
入力後【次へ】をタップして下さい。	STARTTLS
	< 次へ >

『アカウントのオプション』画面の項目は任意で入力し、【次 へ】をタップして下さい。	アカウントのオプション
	<sup>同開頻度:</sup> 15分毎 ▼ マメールの着信を知らせる
	✓ する < 次へ >

『アカウントの設定が完了しました』画面の項目は任意で入 力して下さい。 【このアカウントに名前を付ける(省略可)】 任意の名前 【あなたの名前(送信メールに表示されます)】 任意の名前	アカウントの設定が完了 しました。
(ここに八刀されに又子列が、メールを出した時に相子側に 届く名前になります)	アカウント名(省略可) <u> 任意の値</u>
入力後【次へ】をタップし設定は完了です。	名前 <u>任</u> 意の値 送信メールに表示されます 次へ ▶